



SYSTEMKRAV

Minimikrav

- Windows® XP, Windows ME, Windows 2000 eller Windows 98 (Windows NT och Windows 95 stöds inte)
- 350 MHz Intel® Pentium® II processor
- 64 Mbyte RAM
- CD/DVD-läsare med åtta gångers hastighet (8x)
- 50 Mbyte ledigt hårddiskutrymme plus utrymme för sparade spel (ytterligare utrymme Windows växlingsfil och för installation av DirectX™ 8.1)
- 16 Mbyte Direct3D™-grafikkort som använder ett NVIDIA® GeForce4™, NVIDIA GeForce3™, NVIDIA GeForce2™, NVIDIA GeForce 256™, NVIDIA Riva TNT2™, NVIDIA Riva TNT™, ATI® Radeon™ 8500, ATI Radeon, ATI Rage 128 Pro™, ATI Rage 128™, Matrox® MGA-G550, Matrox MGA-G450, Matrox MGA-G400 eller SiS® 315 chip med DirectX 8.1-kompatibla drivrutiner
- DirectX 8.1-kompatibelt ljudkort
- Tangentbord
- Mus

Rekommenderad konfiguration

- 500 MHz eller snabbare Intel Pentium III eller AMD® Athlon™ processor
- 128 Mbyte eller mer RAM
- 32 Mbyte eller bättre Direct3D™ - grafikkort som stöds av spelet, med DirectX 8.1-kompatibla drivrutiner.
- Handkontroll som stöds (för mer information, se *spelkontroller som stöds*)

Krävs för multiplayer spel

Enkelt system (2 - 4 spelare)

- En spelkontroll som stöds krävs för varje spelare

Spelkontroller som stöds

- Gravis™ Gamepad™ Pro, Microsoft® Sidewinder™ Gamepad, DirectX 8.1-kompatibel handkontroll med 8 eller fler knappar, eller tangentbord.



INTRODUKTION

Tack för att du köpt *Football Mania*. Denna installationsguide hjälper dig att snabbt installera och komma igång med spelandet på din dator. Om du skulle behöva så erbjuder den även värdefull hjälp med felsökning och annan supportinformation.

Läs och kontrollera att din dator uppfyller systemkraven enligt åtminstone minimal konfiguration. Din dator måste uppfylla dessa krav för att *Football Mania* ska fungera korrekt.



STÄDA UPP I DIN DATOR INNAN DU KÖR SPELET

Innan du installerar någon programvara måste du vara säker på att din hårddisk fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du utför regelbunden "städning" genom att köra ScanDisk, Diskdefragmenteraren och Diskrensning.

- **ScanDisk** söker igenom din hårddisk efter förlorade tilldelningsenheter och korslänkade filer eller mappar.
- **Diskdefragmenteraren** ser till att dina data är riktigt sorterade, vilket förhindrar förvanskning av lagrad data.
- **Diskrensning** tar bort onödiga filer från din dator, frigör hårddiskutrymme och förhindrar konflikter som kan hindra spelet från att installeras korrekt.

Så här startar du ScanDisk (Endast i Windows ME/98):

1. Klicka på START-knappen i Windows aktivitetsfält. Startmenyn öppnas.
2. På startmenyn väljer du KÖR...
3. I dialogrutan som öppnas skriver du in **scandisk** och klickar på OK. ScanDisk öppnas.
4. Se till att rutan vid Korrigera fel automatiskt är ikryssad, sen väljer du den hårddisk som du tänker installera spelet på (t.ex. C:).
5. Klicka på START för att starta ScanDisk.

Så här kör du Diskdefragmenteraren:

1. Klicka på START-knappen i Windows aktivitetsfält. Startmenyn öppnas.
2. På startmenyn väljer du KÖR...
3. I dialogrutan som öppnas skriver du in **dfrg.msc** (eller **defrag** om du använder Windows ME/98) och klickar på OK. Fönstret Välj enhet öppnas.
4. Välj den hårddisk som du tänker installera spelet på.
5. Klicka på DEFRAGMENTERA (eller OK) för att starta Diskdefragmenteraren.

Så här kör du Diskrensning (Endast i Windows XP/ME/2000/98):

1. Klicka på START-knappen i Windows aktivitetsfält. Startmenyn öppnas.
2. På startmenyn väljer du KÖR...
3. I dialogrutan som öppnas skriver du in **cleanmgr** och klickar på OK. Fönstret Välj enhet öppnas.
4. Välj den hårddisk som du tänker installera spelet på och klicka på OK. Fönstret Diskrensning öppnas.
5. I fältet "Filer att ta bort:" ser du till att rutan framför Temporära filer (om den finns) är ikryssad. Om några andra rutor är ikryssade tar du bort markeringen.
6. Klicka på OK för att starta Diskrensning.
7. Du får upp en ruta där du ska bekräfta borttagandet av filer. Klicka på JA.



VAD ÄR DIRECTX™?

Läs hela detta avsnitt innan du spelar *Football Mania* eller installerar DirectX.

DirectX är en del av Windows® 95, 98, ME, 2000 och XP. Det ger Windows möjlighet att snabbt komma åt vissa delar av din dator, så att du kan köra de nya spel som ges ut. I takt med att ny teknologi, t.ex. nästa generations 3D-acceleratorer och 3D-ljudkort, introduceras på marknaden, kommer DirectX att utvecklas så att det stöder denna nya teknik. *Football Mania* kräver DirectX 8.1, som medföljer på cd-skivan till spelet så att du kan installera det om du behöver. För att DirectX ska fungera ordentligt behöver det de senaste drivrutinerna till ditt grafikkort och ljudkort. Dessa drivrutiner går vanligtvis att ladda ner via korttillverkarens webbsida eller kan erhållas genom att kontakta deras kundtjänst. Om du använder drivrutiner som inte har stöd för DirectX 8.1 kan du få problem med ljudet eller grafiken i *Football Mania*.

Hur installerar jag DirectX 8.1?

När du installerar *Football Mania* kommer installationsprogrammet att söka efter DirectX. Om det inte hittar en korrekt version kommer du att uppmanas att installera DirectX 8.1 från cd-skivan till *Football Mania*. Vi rekommenderar att du följer installationsprogrammets uppmaning.

Gör så här om du vill installera DirectX 8.1 **efter** installationen av *Football Mania*:

Användare av Windows 98:

1. Klicka på START i Windows aktivitetsfält, markera "Sök" och klicka på "Filer eller mappar".
2. Skriv in **dxsetup** i rutan vid "Namn".
3. Se till att rutan vid "Sök i:" är inställd på din cd-romläsare (t.ex. D:) och klicka på "Sök nu".
4. När filen dyker upp dubbelklickar du på **dxsetup**-ikonen i namnkolumnen.
5. När fönstret *DirectX Setup* har öppnats klickar du på Installera om DirectX för att starta installationen.

Användare av Windows 2000/ME/XP:

1. Klicka på START i Windows aktivitetsfält, markera "Sök" och klicka på "Filer eller mappar".
2. Skriv in **dxsetup** i rutan vid "Namn".
3. Se till att rutan vid "Sök i:" är inställd på din cd-romläsare (t.ex. D:) och att cd'n till *Football Mania* ligger i. Klicka sedan på "Sök nu".
4. När filen dyker upp dubbelklickar du på **dxsetup**-ikonen i namnkolumnen.
5. När fönstret *DirectX Setup* har öppnats klickar du på Installera om DirectX för att starta installationen.

Kontrollera din dator!

För att kontrollera om din dator har fullständigt stöd för DirectX 8.1 kan du köra DirectX diagnostikprogram när du har installerat DirectX8.1.

1. Klicka på START i Windows aktivitetsfält. Klicka sedan på "Kör".
2. Skriv in **dxdiag** i textrutan och klicka på "OK"

DirectX diagnostikprogram ger dig information om drivrutinerna till ditt grafikkort, ljudkort och din 3D-accelerator.

- Om du vill kontrollera drivrutinerna till ditt grafikkort klickar du på fliken Bildskärm eller på fliken Bildskärm 1, om du har en sån.
- Om du vill kontrollera drivrutinerna till ditt ljudkort klickar du på fliken Ljud.
- Vissa 3D-acceleratorer har sin egen flik, kallad Bildskärm 2, så du kanske måste kontrollera den också.

I vart och ett av dessa fönster kan du läsa under *Drivrutiner* om Microsoft har bekräftat att dina drivrutiner stöder DirectX 8.1.

- Om det står Ja i fältet Certifierad, stöder din maskinvara DirectX 8.1 och bör fungera korrekt med *Football Mania*.
- Om det står Nej i fältet Certifierad, stöder din maskinvara inte DirectX 8.1 och du kan få problem med att köra *Football Mania*. Läs anteckningarna längst ner i fönstret till DirectX diagnostikprogram.
- Användare av Windows 98/ME/2000/XP kan även använda knappen Felsök, under fliken Ytterligare hjälp. I normala fall har tillverkaren av maskinvaran uppdaterade drivrutiner som stöder DirectX8.1, så att du kan köra *Football Mania* utan problem. I dessa fall ber vi dig kontakta tillverkaren av maskinvaran för att få de senaste drivrutinerna med stöd för DirectX 8.1. De finns oftast att hämta på tillverkarens webbsida eller går att få via deras tekniska support.



INSTALLERA SPELET

Så här installerar du *Football Mania*:

1. Starta Windows.
2. Stäng alla öppna program och bakgrundsuppgifter, inklusive virusprogram (för mer information, se *Om spelet kraschar eller hänger sig* på sidan 7).
3. Lägg i cd-romskivan *Football Mania* i din CD/DVD-läsare. Autorunmenyn visas.
Obs! Om Autorunmenyn inte visas automatiskt, vänsterklicka på Startknappen i aktivitetsfältet och välj Kör.... Skriv in **D:\Autorun.exe** i dialogrutan och klicka sedan på OK (ersätt med korrekt enhetsbeteckning för din cd/DVD-läsare om annan än 'D:').
4. Välj INSTALLERA SPEL.
5. Skriv in koden som du hittar på baksidan av manualen till *Football Mania*.
6. Klicka på OK. Installationsassistenten startar.
7. Klicka på NÄSTA för att fortsätta. Menyn Licensavtal visas.
8. Klicka på JA för att acceptera licensavtalet.
9. Klicka på NÄSTA för att välja standardkatalogen eller på BLÄDDRA för att välja en ny katalog.
10. Menyn Installationsstatus visas. Spelet installeras.
11. Välj REGISTRERA NU eller REGISTRERA SENARE på skärmen för elektronisk registrering.
12. Efter att spelets installerats, klicka på SLUTFÖR för att slutföra installationen.



STARTA SPELET

Så här startar du *Football Mania* (då skivan ligger i läsaren):

1. Stäng alla öppna program och bakgrundsuppgifter, inklusive antivirusprogram (för mer information, se *Om spelet kraschar eller hänger sig* på sidan 7).
2. Vänsterklicka på Startknappen i Windows aktivitetsfält och välj **Program>LEGO Media> Football Mania>Football Mania**.
3. Vänsterklicka på SPELA-knappen.

Så här startar du *Football Mania* (då skivan inte ligger i läsaren):

1. Starta Windows.
2. Stäng alla öppna program och bakgrundsuppgifter, inklusive virusprogram (för mer information, se *Om spelet kraschar eller hänger sig* på sidan 7).
3. Lägg i cd-romskivan *Football Mania* i din cd/DVD-läsare. Autorunmenyn visas.
Obs! Om Autorunmenyn inte visas automatiskt, vänsterklicka på Startknappen i aktivitetsfältet och välj Kör.... Skriv in **D:\Autorun.exe** i dialogrutan och klicka sedan på OK (ersätt med korrekt enhetsbeteckning för din cd/DVD-läsare om annan än 'D:').
4. Vänsterklicka på knappen SPELA.

Obs! Se den medföljande bruksanvisningen till *Football Mania* för instruktioner om hur du spelar.



AVINSTALLERA/OMINSTALLERA SPELET

Om du har problem eller om spelet inte installerades korrekt första gången, rekommenderar vi att du avinstallerar spelet och sedan installerar det på nytt.

Så här avinstallerar du *Football Mania*:

1. Starta Windows.
2. Vänsterklicka på Startknappen i Windows aktivitetsfält och välj **Program>LEGO Media> Football Mania>Avinstallera**.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra avinstallationen.

Obs! Filer som skapades efter installationen av *Football Mania*, som till exempel sparade spel, kommer inte att raderas utan ligger kvar på hårddisken efter avinstallationen. Om du vill fortsätta använda dessa filer är det bara att installera spelet igen i samma katalog.

Obs! Du måste ha cd-skivan till *Football Mania* i din CD/DVD-romläsare för att kunna avinstallera spelet helt. Om du inte längre har kvar cd-skivan kan du använda funktionen Lägg till/Ta bort program, som du hittar i Windows kontrollpanel.

Så här installerar du *Football Mania* igen:

- Följ instruktionerna under *Installera spelet* på sidan 5.



PROBLEM MED DIN PROGRAMVARA?

Om du har problem med att installera eller använda din programvara, vill vi självklart hjälpa dig.

- Läs först noga igenom avsnitten *Systemkrav* och *Installera spelet*. Om din dator inte uppfyller minimikraven går det inte köra spelet.

Om du följt instruktionerna ovan men fortfarande har problem med att installera eller köra spelet, se nedan för några tips som kanske kan hjälpa dig att lösa problemet.

Om spelet kraschar eller hänger sig

Under vissa omständigheter kan program som körs i systemet reservera resurser som behövs för att installera, ladda eller köra spelet. En del program körs på datorn utan att det syns. Det finns ett antal så kallade "bakgrundsprogram" som alltid körs på datorn, och i vissa fall kan dessa program orsaka att spelet kraschar eller slutar fungera ("hänger sig").

Viktigt: Om du avslutar ett bakgrundsprogram för att utnyttja alla systemets resurser för *Football Mania* kommer bakgrundsprogrammets funktioner inte att vara tillgängliga. Kontrollera att du startar om bakgrundsprogrammet när du har spelat klart *Football Mania* (till exempel genom att starta om datorn).

Virusskydd och kraschskydd

Om ett virus- eller kraschskyddsprogram körs på datorn måste du inaktivera eller stänga av de programmen för att kunna köra *Football Mania*. Det gör du genom att leta rätt på programmets ikon på Aktivitetsfältet i Windows. Högerklicka på ikonen och klicka på **Stäng**, **Inaktivera** eller motsvarande kommando.

Andra bakgrundsprogram

När du har stängt av alla virus- och kraschskyddsprogram, bör du också avsluta alla andra bakgrundsprogram som inte behövs, eftersom de kan orsaka problem när du installerar eller kör PC-spel.

1. Håll nere **Ctrl**- och **Alt**-tangenterna samtidigt som du trycker på **Delete**-tangenter. Fönstret **Stäng program** visas med en lista på alla program som körs i systemet.
2. Om du vill avsluta ett bakgrundsprogram klickar du på programmets namn i listan och sedan på knappen **Avsluta aktivitet**.

Obs! Kontrollera att du INTE avslutar de två bakgrundsaktiviteterna **Explorer** och **Systray** eftersom de är systemaktiviteter som behövs för att Windows ska fungera. Du kan avsluta alla andra aktiviteter i systemet.

3. Dialogrutan Stäng program avslutas och bakgrundsprogrammet stängs av. Upprepa stegen ovan tills alla bakgrundsaktiviteter är avslutade.

Nästa gång du startar om datorn kommer alla bakgrundsprogram att startas igen.

Moderkortchipset

Om du har kontrollerat att din dator är kompatibel med DirectX 8.1 men ändå har prestandaproblem (se *Vad är DirectX?* på sidan 3), ska du kontrollera med din återförsäljare om det finns några uppdaterade drivrutiner tillgängliga för ditt moderkort. Genom att uppdatera moderkortets drivrutiner förbättras normalt prestanda och funktionen för din dators grafikkort, hårddisk och cd/DVD-läsare. Kontakta din återförsäljare eller se datorns medföljande dokumentation för mer information.



CD/DVD-PROBLEM

En cd/DVD-läsare med minst åtta gångers hastighet (8x) krävs för att köra *Football Mania*.

Felmeddelandet "File not found" visas när du installerar eller kör spelet

- Kontrollera att spelskivan ligger i cd/DVD-läsaren. Spelskivan måste vara ilagd för att du ska kunna köra eller installera spelet.
- Kontrollera så att inte spelskivan är skadad eller repig.

Prestandaproblem för cd/DVD-läsaren

- Var säker på att du använder 32-bitars Windows-drivrutiner för att kontrollera din cd/DVD-läsare.

Så här verifierar du att du använder 32-bitars drivrutiner (endast Windows ME, 98):

1. Klicka på **Start>Inställningar>Kontrollpanelen**.
2. Från Kontrollpanelen, dubbelklicka på **System**. Egenskaper för system visas.
3. Klicka på fliken **Prestanda**.

Obs! Om det under Status (prestanda) framgår att ditt system är konfigurerat för optimala prestanda, använder du 32-bitars Windows-drivrutiner och behöver inte uppdatera dem. Annars kanske du måste uppdatera dina cd/DVD-drivrutiner. Kontakta din återförsäljare om du behöver hjälp.

- Använd inte MS-DOS-baserade 16-bitars drivrutiner (laddade i CONFIG.SYS) för att kontrollera din cd/DVD-läsare. CD/DVD-läsarens prestanda kan försämrars radikalt.

Videoproblem

Din dator måste ha ett DirectX 8.1- och DirectX3D-kompatibelt grafikkort som har minst 16 Mbyte minne för att du ska kunna köra *Football Mania*.

Den vanligaste orsaken till grafikproblem är en för gammal grafikdrivrutin (se *Vad är DirectX?* på sidan 3). Kontrollera att du använder de senast tillgängliga drivrutinerna för ditt grafikkort. Se din grafikkorttillverkares hemsida eller kontakta din återförsäljare om du behöver hjälp.

Du kan också experimentera med de olika inställningar som finns tillgängliga i *Football Mania*. Generellt gäller att ju lägre detaljinställning, upplösning och färgdjup, desto bättre spelprestanda.

Förvissa dig också om att ditt grafikkort och din bildskärm klarar av att visa den upplösning och färgdjup som du valt. Se datorns dokumentation för hjälp.

Minnesproblem

Football Mania kräver 64 Mbyte RAM och virtuellt minne **aktiverat**. Vi råder dig att låta Windows hantera det virtuella minnet automatiskt (grundinställningen) och att du har **minst** 50 Mbyte ledigt hårddiskutrymme efter installationen. Se din dokumentation till Windows om du behöver hjälp med att konfigurera datorns virtuella minne.

Ljudproblem

Football Mania kräver ett ljudkort som är kompatibelt med DirectX 8.1. Om ditt ljudkort inte är kompatibelt med DirectX 8.1 kan du märka av försenat ljud, ljudavbrott eller inget ljud alls. Om ditt ljudkort inte har stöd för DirectX 8.1, kontakta ljudkortets återförsäljare eller tillverkare för att erhålla uppdaterade drivrutiner (för mer information, se *Vad är DirectX?* på sidan 3).

Ljudkort finns installerat men inget ljud hörs

- Kontrollera att dina högtalare eller hörlurar är ordentligt inpluggade i korrekt jack på ljudkortet och att volymkontrollen är uppskruvad. Om problemet fortsätter, kontakta ljudkortets tillverkare.

Styrkontroller

För att din styrkontroll ska fungera korrekt i *Football Mania* måste du installera och kalibrera den i Windows. Om din styrkontroll använder sin egen programvara, kontrollera att den är uppdaterad och korrekt installerad. Se den dokumentation som medföljde styrkontrollen för installationsinstruktioner. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta din återförsäljare.

Kontrollera din styrkontrolls status under Windows. För att kontrollera detta, klicka på **Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Spelenheter** (eller för Windows 2000: **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan hårdvara**). Du ser nu en lista med anslutna styrkontroller och styrkontrollernas status. Styrkontroller som inte är listade med ett "OK" kommer inte att kännas av i *Football Mania* och kommer inte att kunna användas.

Teknisk support

Om du, trots att du provat alla möjligheter, fortfarande har problem med mjukvaran ber vi dig läsa följande avsnitt.

Viktigt: Läs avsnittet noga innan du kontaktar oss

Dagens datorer körs i en mängd konfigurationer både mjuk- och maskinvarumässigt.

Följande information **MÅSTE** erhållas från datortillverkaren eller från bifogad dokumentation **INNAN** du ringer vår supportlinje:

(Obs! Följande information går att erhålla direkt från datorns tillverkare)

1. Felmeddelandet som visades när problemet uppstod (om så var fallet).
2. En maskinvaruspecifikation med följande information:
 - CPU-hastighet och tillverkare
 - Mängden RAM
 - CD-ROM, hastighet och tillverkare
 - Ljudkortstillverkare
 - Grafikkortstillverkare
 - Nätverkskort (om så är fallet)
 - Hårddiskstorlek och mängden ledigt utrymme
 - DirectX™-drivrutinens versionsnummer (läs installationsanvisningarna för DirectX)
 - Joystick och spelkort (om så är fallet)
 - 3D-acceleratorkort (om så är fallet)

Om du inte får fram ovanstående information måste du kontakta leverantören eller maskinvarutillverkaren.

Hur du får fram nödvändig information

Windows® 98/ME

1. Högerklicka på **Den här datorn**.
2. Vänsterklicka på **Egenskaper**.
3. Under Allmänt hittar du uppgifter om RAM-minne och vilken CPU du har exempelvis Intel eller Cyrix.

Obs! Windows® 98/ME kan inte alltid identifiera Cyrix-processorn korrekt. Därför kan den ibland hänvisas till som en 486:a.

4. Klicka på Enhetshanteraren.
5. Klicka symbolen `+` vid hårdvaran du vill kontrollera:
 - CD-ROM
 - Bildskärmskort
 - Styrenheter för ljud, video och spel
 - Nätverkskort

Namnet på maskinvarutillverkaren visas i listan.

1. CPU:ns hastighet kan du ofta se om du startar om datorn och tittar i övre vänstra hörnet. Du bör se en klockfrekvens t ex 166 MHz. Detta är uppgiften som behövs.
2. Dubbelklicka på **"Den här datorn"** och maximera fönstret med fyrkanten.
3. Vänsterklicka på hårddisken (**C:**) så att du ser hur mycket plats och ledig plats du har i din dator. Stäng alla fönster.

Med hjälp av denna information bör du kunna konfigurera din dator korrekt. Innan du ringer till vår kundservice, kontrollera först att du kan öppna hjälpfilen som följer med mjukvaran genom att klicka på verktygsraden i Windows®95/98/ME. Det är möjligt att du kan hitta lösningen på problemen här eftersom filen innehåller svaren på de vanligaste frågorna.

Om du ändå stöter på problem har Electronic Arts en kundtjänst dit du kan ringa måndag till fredag, 13.00 till 17.00. Telefonnumret är 08-546 645 70. Du kan också skriva till oss på följande adress och bifoga ovanstående information.

Electronic Arts Customer Service, Business Campus, Johanneslundsvägen 2, 194 81 Upplands Väsby, Sverige.

Så här når du oss på nätet:

Svensk support: <http://www.sverige.ea.com/support/>

E-post: nordicsupport@ea.com

Programvara och dokumentation © 2002 The LEGO Group. LEGO, logotypen till LEGO, minifiguren och bitkonfigurationen är varumärken som tillhör LEGO Group. Utvecklad av Silicon Dreams Studios Ltd.

Distribuerad Electronic Arts™. Electronic Arts är ett varumärke eller skyddat varumärke som tillhör Electronic Arts Inc. i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows, DirectX och Direct3D är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation Inc. Intel och Pentium är registrerade varumärken tillhörande Intel Corporation Inc. Gravis Gamepad är ett varumärke tillhörande Advanced Gravis Computer Technology Ltd. Alla övriga varumärken är egendom tillhörande respektive innehavare.